



Configurer Outlook 2007


- 1) Ouvrez Outlook 2007
- 2) Allez dans *Outils*, puis *Paramètres du compte*



- 3) Dans la prochaine fenêtre, cliquez sur *Nouveau...*



4) Choisissez *Microsoft Exchange, POP3, IMAP ou http*



5) Cliquez sur *Suivant*

6) Cochez *Configurer manuellement les paramètres du serveur ...*, puis cliquez sur *Suivant*

Ajouter un nouveau compte de messagerie [X]

Configuration de compte automatique

Nom :
Exemple : Barbara Sankovic

Adresse de messagerie :
Exemple : barbara@contoso.com

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :
Tapez le mot de passe que vous a remis votre fournisseur d'accès Internet.

Configurer manuellement les paramètres du serveur ou les types de serveurs supplémentaires

< Précédent Suivant > Annuler

- 7) Dans information sur l'utilisateur, entrez les informations suivantes :
- a) Votre nom : *Le nom que vous voulez qui apparaisse lorsque vos destinataires recevront votre message* (Ex : Optilog – Support ou Prénom Nom)
 - b) Adresse de messagerie : *Votre courriel* (Ex : support@optilog.com)
- 8) Dans Informations sur le serveur, entrer les informations générées sur <http://www.construction411.com:8080/Support.aspx>

Pour obtenir les informations des serveurs de courrier, veuillez entrer votre adresse de courriel.

Voici les informations sur les serveurs:

Protocole recommandé: IMAP

Serveur entrant: mail.optilog.com port: 143 (Ne pas utiliser SSL)

Serveur sortant: mail.optilog.com port: 2525 (Ne pas utiliser SSL)

Ajouter un nouveau compte de messagerie

Paramètres de messagerie Internet
Chacun de ces paramètres est obligatoire pour que votre compte de messagerie fonctionne.

Informations sur l'utilisateur

Votre nom :

Adresse de messagerie :

Informations sur le serveur

Type de compte :

Serveur de courrier entrant :

Serveur de courrier sortant (SMTP) :

Informations de connexion

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Mémoriser le mot de passe

Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA) lors de la connexion

Tester les paramètres du compte

Après avoir complété les champs de cet écran, nous vous conseillons de tester votre compte en cliquant sur le bouton ci-dessous. (Connexion réseau requise.)

< Précédent Suivant > Annuler

- 9) Dans Informations de connexion, entrez les informations suivantes :
- a) Nom d'utilisateur : *Votre adresse courriel* (Ex : support@optilog.com)
 - b) Mot de passe : *Votre mot de passe du courriel*


10) Ne PAS cocher Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA) ...

11) Cliquez sur Paramètres supplémentaires...

12) Dans l'onglet *Serveur Sortant*, cochez

a) *Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification*

b) *Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de courrier entrant*



13) Dans l'onglet *Options avancées*, cochez


a) Serveur entrant (IMAP) : Port 143

b) Utiliser le type de connexion chiffrée suivant : *Aucun*

c) Changez le port du serveur de courrier sortant de 25 → 2525

d) Utiliser le type de connexion chiffrée suivant : *Aucun*

14) Appuyez sur OK pour fermer la page



15) Cliquez sur suivant et voilà! Votre compte est configuré.

Si vous avez des problèmes avec ces paramètres, vous pouvez nous contacter à support@optilog.com pour un support rapide.